

# Общие настройки

В меню "Общие настройки" задаются некоторые базовые параметры системы:

1. Действие, которое происходит, если пользователь обратился к корневой ссылке сервера WNAM (т.е. по адресу <http://servername/> )  
По умолчанию производится автоматическое перенаправление запроса на ссылку административного портала (<http://servername/wnam/login>). Это может быть не вполне удобно (пользователи, подключившиеся к Wi-Fi, будут подбирать пароль). Можно установить автоматическое перенаправление на пустую страницу, а для целей администрирования сервера держать в браузере соответствующую закладку.
2. Возможность использовать тестовые интерфейсы отправки СМС-сообщений (проверка настроек СМС-шлюза), и отправки форм авторизации и приветствия.  
Интерфейсы доступны по ссылкам <http://servername/cp/testsend> и <http://servername/cp/testform> соответственно. По окончании настроек, не забудьте отключить их.
3. Возможность группировать площадки по типам (регион/площадка/зона/точка доступа). С появлением механизма "Клиенты" лучше этим не пользоваться.
4. Возможность работы прикладного интерфейса (API)
5. Включение "пингвалки" (по факту - TCP коннекта) до серверов доступа для проверки их доступности.  
Задается интервал опроса.
6. Формат кода ваучера (для избежания побочных эффектов, например проверки валидности кода на клиентской странице) не рекомендуется его менять.
7. IP адреса кластерной конфигурации
8. Лимит числа MAC адресов на один номер телефона, и наоборот
9. Поле для ввода номеров телефонов для авторизации по входящему звонку на пул номеров
10. Выбор страницы выходя их мини-браузера в Safari на клиентских устройствах с iOS

11.

## Общие настройки

Редирект с корневой страницы	<input type="text" value="Административный интерфейс WNAM"/>
Тестовые интерфейсы СМС и шаблонов страниц	<input checked="" type="checkbox"/> отправка СМС <input checked="" type="checkbox"/> страницы портала <input checked="" type="checkbox"/> реклама
Иерархия/группировка площадок	<input type="checkbox"/>
Автоматизированный интерфейс (API)	<input checked="" type="checkbox"/> статистика WNAM
Проверять доступность серверов доступа	<input type="text" value="выключено"/>
Формат кода ваучера	<input type="text" value="XXXX-XXXX"/>
IP адреса кластера	Основной сервер: <input type="text"/>
	Резервный сервер: <input type="text"/>
	Кластерный адрес: <input type="text"/>
Лимит числа MAC на 1 номер телефона	<input type="text" value="без ограничений"/>
Пул номеров для caller-id	<input type="text" value="Указать"/>
Страница выхода из CNA	<input type="text"/> <input type="button" value="Выбор"/>