

Aruba Instant 8.5

Изменить ArubaIAP

Справка

1

Настройки WLAN

2

VLAN

3

Безопасность

4

Доступ

Настройки WLAN

Имя и использование

Имя:

ArubaIAP

Основное назначение:

☐ Сотрудник

☐ Голосовая

☒ Гость

[Показать расширенные параметры](#)

Далее

Отмена

Назначение IP-адреса и VLAN клиента

Назначение IP-адреса клиента: ☐ Управляемый виртуальный контроллер
☒ Назначается сетью

Назначение VLAN клиента: ☒ По умолчанию
☐ Статический
☐ Динамический

[Назад](#)[Далее](#)[Отмена](#)

Уровень безопасности

Тип страницы приветствия:	Внешний	
Прокси-сервер адаптивного портала:		
Captive portal profile:	wpa-m-cp	Изменить
WISPr:	Выкл.	
Проверка подл. по MAC-адресу:	Вкл.	
Разделитель:	:	
Поддержка верхнего регистра:	Вкл.	
Сервер проверки подлинности 1:	wpa-m-radius	Изменить
Сервер проверки подлинности 2:	- Выбор сервера -	
Интервал повторной проверки подлинности:	0 час.	
Учет:	Использование серверов проверк	
Режим учета:	Проверка подлинности	
Интервал учета:	5 мин.	
Занесение в черный список:	Выкл.	
Включить DHCP:	Вкл.	
Отключить, если тип	☐ 3G/4G ☐ Wifi ☐ Ethernet	

[Назад](#)[Далее](#)[Отмена](#)

Уровень безопасности

Тип страницы приветствия: Внешний ▼

Прокси-сервер адаптивного портала:

Captive portal profile: wnam-cr ▼

Изменить

WISPr:

wnam-cr

Проверка подл. по MAC-адресу:

Разделитель:

Поддержка верхнего регистра:

Сервер проверки подлинности 1:

Сервер проверки подлинности 2:

Интервал повторной проверки подлинности:

Учет:

Режим учета:

Интервал учета:

Занесение в черный список:

Включить DHCP:

Отключить, если тип

Тип: Проверка подлиннос ▼

IP-адрес или имя хоста: 172.16.130.5

URL: /cp/iap

Порт: 80

Использовать https: Выкл. ▼

Сбой адаптивного портала: Запретить подклюе ▼

Автоматическое добавление URL-адреса в белый список: Выкл. ▼

Освобождение ресурсов сервера: Выкл. ▼

Предотвращать наложение фреймов: Выкл. ▼

Использовать IP-адрес VC в URL-адресе перенаправления: Вкл. ▼

URL-адрес перенаправления:

(дополн.)

Отмена

OK

Отмена

Сервер проверки подлинности 1:	wnam-radius ▼	Изменить
wnam-radius		
IP-адрес:	172.16.130.5	
RadSec:	Выкл. ▼	
Порт проверки подлинности:	1812	
Порт учета:	1813	
Общий ключ:		
Введите ключ еще раз:		
Тайм-аут:	3	сек.
Число повторов:	2	
RFC 3576:	Выкл. ▼	
RFC 5997:	☐ Проверка подлинности ☐ Учет	
IP-адрес NAS:	172.16.130.73	(дополн.)
Идентификатор NAS:	aruba305	(дополн.)
Длительность паузы:	5	мин.
IP-адрес динамического RADIUS-прокси:		
Маска динамического RADIUS-прокси:		
VLAN динамического RADIUS-прокси:		
Шлюз динамического RADIUS-прокси:		
Пользователь, ограниченный по типу сервиса:	☐ 802.1X ☒ Адаптивный портал ☒ MAC	
		OK Отмена

Изменить ArubaIAP

Справка

1 Настройки WLAN2 VLAN3 Безопасность4 Доступ

Правила доступа

Больше контроль

- Ролевой

- Сетевой

- Неограниченный

Меньше контроль

Роли

wired-SetMeUp

ArubaIAP

WnamRole

Создать

Удалить

Правила доступа для WnamRole

Разрешить любой на сервере 172.16.130.5

Разрешить http к главному IP-адресу

Разрешить http к домену 172.16.130.5

Создать

Изменить

Удалить

↑

↓

Правила назначения ролей

Роль по умолчанию: ArubaIAP

Создать

Изменить

Удалить

↑

↓

☒ Назначить роль до проверки подлинности:

WnamRole

☒ Включить только роль проверки по MAC-адресу

ArubaIAP

Назад

Готово

Отмена

Изменить правило Разрешить любой на сервере 172.16.130.5

Тип правила: Управление доступом

Служба:

Сеть

Приложение

Категория приложения

Веб-категория

Веб-репутация

любой

Действие: Разрешить

Назначение: к заданному серверу

IP: 172.16.130.5

Параметры:

☐ Журнал

☐ Черный список

☐ Ter DSCP

☐ Отключить сканирование

☐ Приоритет 802.1p:

OK

Отмена

Правила доступа

Больше
контроль

- Ролевой

- Сетевой

- Неограниченный

Меньше
контроль

Роли

wired-SetMeUp

ArubaIAP

WnamRole

Создать

Удалить

Правила доступа для ArubaIAP

● Разрешить любой ко всем адресатам

Создать

Изменить

Удалить



Правила назначения ролей

Роль по умолчанию: ArubaIAP

Создать

Изменить

Удалить

☒ Назначить роль до проверки подлинности: WnamRole☒ Включить только роль проверки по MAC-адресу: ArubaIAP[Назад](#)[Готово](#)[Отмена](#)